

**T: Ręczna instalacja systemu Windows z płyty CD-ROM.****Zadanie1:**

Przeprowadź instalację systemu Windows na wyznaczonym przez nauczyciela szkolnym komputerze z otrzymanej płyty CD-ROM. Sporządź sprawozdanie z przeprowadzonych przez siebie działań wykorzystując pakiet biurowy Microsoft Office. Dołącz zrzuty ekranowe potwierdzające zakończenie instalacji systemu operacyjnego. Utworzony dokument zachowaj pod nazwą \$nazwisko\_instalacja\_windows.doc.

**Zadanie2:**

Zapoznaj się z materiałami publikowanymi na stronie <http://www.osinfo.pl/artykuly/vlite-dostosowana-instalacja-windows-vista?page=0,0>

**Zadanie3:**

Zapoznaj się z artykułem zamieszczonym na stronie <http://www.3epc.pl/showthread.php?t=211>.

**Zadanie4:**

Zapoznaj się z opisem sposobu wykorzystania programu nLite zamieszczonym na stronie <http://www.purepc.pl/node/881>.

## Najszybszy i najpewniejszy sposób na zainstalowanie Windows XP bez użycia zewnętrznego napędu CD

Na start potrzebujemy:

- drugiego komputera z Windowsem (sprawdzone również pod Windows Vista),
- pendrive o pojemności minimum 512 MB,
- instalkę Windows XP,
- narzędzia z załącznika.

Aplikacja będzie potrzebowała dostępu do plików na płycie. Możemy albo skopiować całą płytę na dysk do dowolnego katalogu, albo wskazać podczas instalacji napęd optyczny z instalatorem Windowsa, albo np. wskazać obraz obrobiony nLite i emulowany np. za pomocą Daemon Tools jako fizyczny CD-ROM.

1. Po rozpakowaniu archiwum USB\_MultiBoot6, podłączamy pendrive i uruchamiamy „USB\_MultiBoot6.cmd”.
2. Jako opcję formatowania wybieramy H i wciskamy ENTER.
3. W oknie HP USB Disk Storage Format Tool wybieramy właściwy pendrive, jako format plików zaznaczamy NTFS i naciskamy Start. Po zakończeniu formatowania zamykamy okno.
4. Wprowadzamy 1 i Enter, a następnie wybieramy miejsce gdzie jest wersja instalacyjna WinXP.
5. Wprowadzamy 3 i Enter, a następnie wskazujemy nasz pendrive.
6. Jeśli chcemy odchudzić instalację o 135 MB zwracamy uwagę by na liście przy „X” zaznaczona była opcja [NO], świadcząca o rezygnacji z kopiowania plików językowych i upgrade-u z Win98.
7. Wprowadzamy 4 i Enter. Nastąpi kopiowanie plików, które od czasu do czasu wymaga potwierdzenia klawiszem Y=yes, czy T=tak. Kopiowanie potrwa kilkanaście – kilkadziesiąt minut.
8. Po zakończeniu podłączamy pen do Eee i uruchamiamy komputer, w moim przypadku Bootowanie nastąpiło automatycznie bez jakichkolwiek zmian w Biosie, jeśli jednak są problemy – to przez F2 dostaniemy się do biosu i tam należy ustawić pendrive jako podstawowy dysk bootujący.
9. Po chwili pojawi się menu, w którym należy wybrać opcję trybu TXT, a potem mamy już normalny instalator, w którym trzeba pusuwać wszystkie partycje linuxowe i stworzyć jedną dużą pod naszego Windows-a.
10. Gdy instalator zrestartuje komputer tym razem wybieramy z menu tryb GUI. Następnie rozpocznie się właściwa instalacja XP.

Przepis jest niezawodny, kopiowanie plików trwa najkrócej ze wszystkich dostępnych wariantów. Udział nLite w znacznej mierze jest zbędny, choć te 135 MB które wycina załączona do tekstu aplikacja, to zdecydowanie mniej niż da się uzyskać nLite-m.